

CallVoip – handleiding gespreksroutering

Handleiding CallVoip – het gebruik van gespreksroutering	1
Toelichting	2
Follow-me: inleiding en begrippen	3
Follow-me: ga voorbereid aan de slag!	5
Aan de slag! Waar vindt u de Follow-Me configuratiepagina?	6
De Follow-me bedienen: de instellingsmogelijkheden nader bekeken	7
Hunt-group: volgtijdelijke doorschakeling naar losse telefoons	. 14
Hunt+Call Group: één nummer op meerdere toestellen laten rinkelen	. 17
Volgtijdelijke doorschakeling naar groepen telefoons	. 18
Periode-wizard: follow-me regels activeren op specifieke tijden	. 20
Tot slot: structuurtips en toepassingsvoorbeelden	. 23
Scenario 1: uitwerking basic bedrijfsmatig nummerplan	. 25

Toelichting

Als klant van CallVoip heeft u de beschikking over een krachtige telefooncentrale, die de conventionele telefooncentrale op veel vlakken kan vervangen.

Deze handleiding geeft u extra informatie over het routeren van gesprekken: het bepalen van de route die een inkomend telefoongesprek aflegt.

Mocht u ondanks de tips en uitleg in alle beschikbare documentatie toch nog vragen hebben over CallVoip of de telefooncentrale, neemt u dan gerust contact met ons op.

CallVoip Tel: 050 – 820 00 00 E-mail: <u>callvoip@callvoip.nl</u>

Gepspreksroutering: inleiding en begrippen





Het belang van gespreksroutering

Het kenmerk van een telefooncentrale is, dat u meer kunt dan alleen het ontvangen en voeren van gesprekken; een telefooncentrale stelt u in staat om te bepalen wat voor route een inkomend telefoongesprek afloopt (gespreksroutering). Een belangrijke functie daarin is, dat een inkomend gesprek u ook kan bereiken als u niet bij uw eigen telefoon in de buurt bent. Deze volg-functie wordt vaak genoemd: forwarding of follow-me. Het follow-me systeem (letterlijk volg-mij) is een krachtig en geavanceerd deel van de CallVoip Telefooncentrale. Hier kunt u inkomende telefoongesprekken automatisch laten doorschakelen (routeren) volgens een door u ingestelde route om ervoor te zorgen dat het gesprek wordt aangenomen. U kunt doorschakelen naar bijvoorbeeld één van uw eigen CallVoip accounts (met of zonder nummer), bijvoorbeeld van de kantoortelefoon naar de telefoon thuis, naar een collega, een mobiel nummer, andere vestiging, een buitenlands nummer, tegelijkertijd naar een groep van nummers, een Auto Attendant, een telefonisch keuzemenu, een wachtrijsysteem, een informatietekst, etc.. Dit maakt uw flexibiliteit erg groot en de mogelijkheden zeer ruim.

Call Forwarding (of Call Diverting) is het (automatisch) doorverbinden van een gesprek indien een nummer niet wordt beantwoord, naar bv. een ander nummer of mobiele telefoon.

Een **Hunt Group** (of hunting) is een doorschakeling naar meerdere nummers die volgtijdelijk (en niet tegelijkertijd) worden gebeld. M.a.w.: het gesprek jaagt door de lijst heen. De volgorde kan vast (as listed) zijn of willekeurig (random). Na de regels die achtereenvolgens worden

afgelopen volgt de voicemail of Auto Attendant.

Een **Call Group** (of belgroep) is een doorschakeling naar meerdere nummers die tegelijkertijd (en niet volgtijdelijk) worden gebeld. M.a.w.: alle x telefoons in de lijst gaan op hetzelfde moment rinkelen. Het is mogelijk om Call Groups en Hunt Groups te combineren.

Een **Auto Attendant** is een slimme voicemail: een voicemail die u op basis van (kalender-)dag of maand en tijd een bepaalde actie kunt laten uitvoeren: een tekst, een keuzemenu, een doorschakeling, voicemail, etc.. Op basis van de tijd van het inkomende gesprek bepaalt de centrale zelf welk scenario (begroeting, keuzemogelijkheden, e.d.) actief zijn.

→ zie handleiding Auto Attendant





Voorbeelden

Follow-me voor zakelijk telefoonnummer

Binnen werktijd

Uw zakelijke telefoonnummer gaat binnen werktijd eerst over op het toestel van de receptie. Neemt de receptionist(e) niet aan na 10 seconden (ca. 2 a 3x rinkelen), dan gaat het gesprek door naar de **call group verkoop** met daarin twee toestellen die tegelijkertijd gaan rinkelen gedurende 10 seconden (het receptietoestel rinkelt niet mee). Indien het gesprek op één van de twee toestellen wordt aangenomen, stopt ook het andere toestel met rinkelen.

Indien het gesprek niet wordt aangenomen of als de telefoons op Do Not Disturb staan gaat het gesprek naar een tweede **call group techniek** met daarin twee toestellen die tegelijkertijd rinkelen gedurende 10 seconden. Neemt ook hier niemand aan dan kan het gesprek worden doorgezet naar een ingesproken begroetingstekst dat er niemand telefonisch beschikbaar is, met de mogelijkheid om een bericht in te spreken (voicemail).

Buiten werktijd

Uw zakelijke telefoonnummer gaat buiten werktijd alleen nog rinkelen op het telefoontoestel van de receptioniste. Mocht er iemand aanwezig zijn, dan kan hier het gesprek worden aangenomen. Daarna volgt gelijk de aparte begroetingstekst voor de momenten dat het bedrijf gesloten is; de beller kan een bericht inspreken. Als het receptietoestel op **do-not-disturb** staat gaat het inkomende gesprek gelijk naar de voicemail.

 → op het hoofdnummer is dus een huntgroup (= volgtijdelijke doorschakeling) actief, met daarin na het receptietoestel de groep verkoop, gevolgd door de groep techniek.
 Groepsnummers zijn doorgaans accounts zonder nummer waar u in de follow-me de regels plaatst van de toestellen die (gelijk- of volgtijdelijk) gaan rinkelen.

Follow-me i.c.m. Auto-Attendant Uiteraard kunt u het follow-me systeem combineren met de Auto Attendant (automatisch keuzemenu). U kunt ervoor kiezen om een inkomend gesprek eerst te laten overgaan bij de receptie. Wordt daar niet aangenomen dan wordt doorgeschakeld naar de UM-omgeving waar u de Auto Attendant het gesprek laat aannemen. Deze neemt het gesprek automatisch aan en geeft de beller een aantal keuzes. Afhankelijk van de keuze wordt de beller doorgeschakeld naar bv. de verkoopbinnendienst, de storingsdienst, de administratie of naar de voicemail.

U kunt meerdere regels achter elkaar gebruiken en kunt volgtijdelijk of tegelijkertijd

naar regels doorschakelen. Wilt u beide (éérst naar een groep, daarna naar een mobiel), dan gebruikt u extra accounts om groepen te maken.

Follow-me voor privé-telefoonnummer

Uw privé-telefoonnummer gaat eerst thuis ca. 6x over. Neemt u niet aan (bijvoorbeeld indien afwezig, in gesprek, do-not-disturb/niet-storen of telefoon uit), dan schakelt de telefooncentrale door naar uw mobiele telefoon en rinkelt 4x. Neemt u ook daar niet aan (bv: mobiel staat uit, u bent in gesprek, u neemt niet aan), dan schakelt de telefooncentrale door naar uw voicemail waar de beller een boodschap kan achterlaten.

Gespreksroutering: ga voorbereid aan de slag!

CCF SFF-HOX HORMAL CALL PROCESS NO UREPORT HORMAL CALL PROCESS NO UREPORT HORMAL CALL PROCESS NO UREPORT HIGGER HIGGER HIGGER NO HIGGER HIGG	Het belang van een nummerplan Bereikbaarheid is voor elke situatie een belangrijke kwestie. Begin het definiëren van de door u gewenste gespreksroutering daarom bij voorkeur met het opstellen van een nummerplan, waarin u eens rustig de gehele bereikbaarheid op een rijtje zet. • wat is/zijn uw hoofdnummer(s)? • wat zijn de binnen-/buiten-werktijd-tijden? • wat hoort de beller binnen werktijd? • en bij geen gehoor? • maw: welke route volgt het gesprek? • wat hoort de beller buiten werktijd? • en bij geen gehoor? • wat gebeurt er 's weekends/bij feestdagen? • is er een inspreekmogelijkheid (voicemail)? • door wie wordt de voicemail beluisterd? • per e-mail of op één of meer telefoons? • is een telefonisch keuzemenu (Auto Attendant) nodig / wenselijk? Vraag uzelf af en/of vraag uw klant: • vinden uw klanten u goed bereikbaar? • lopen alle routes naar het gewenste doel? • heeft u goed getest op functionaliteit?
Life Cycle Service Features Follow He Account Info User Interface Subscriber Service Type UNI Enabled Manage UNI Account Voice Calls Maximum Forwards Threout, sec Dubbing Calls Timeout, sec 20	Wat uw wensen en eisen ook zijn: het gespreksrouteringssysteem van de CallVoip-centrale kan vermoedelijk een eind aan uw wensen tegemoet komen. Ons advies is om de tijd te nemen voor een goed overdacht plan; dat is ook handig als naslagwerk.
	Zie ook: CallVoip Supportpagina > nummerplan http://www.kennisportal.com/main.asp?ChapterID=2322
Default Answering Mode Voicemail only Ring, forward, voicemail Ring then forward Ring then voicemail Forward then voicemail Ring only Forward only Voicemail only Reject	Eén of meer niveaus? De centrale onderscheidt 3 stappen: RING > het gesprek rinkelt op toestel waarop de account is geregistreerd FORWARD > het gesprek wordt doorgestuurd VOICEMAIL > het gesprek wordt aangenomen door de centrale (tekst, voicemail, menu, etc.) Hiermee creëert u schitterende systemen!

Aan de slag! Waar kunt u de gespreksroutering instellen?



Default Answering Mode: de instellingsmogelijkheden nader bekeken



User Agent AVM FRITZIBox Fon WLAN 7390 84.04.88 (Jan 27 2011) Contact sip:31507115201@83.160.99.210;uniq=CB24416CA2CDB0390

Manage UM Account

Account ID 31507115201

Service Type

Life Cycle Service Features

ng Calls

Follow Me

UM Enabled

Om een gespreksroute voor een inkomend gesprek in te stellen klikt u in de accountlijst op het account dat u wilt instellen. Dit is het account (nummer) waarop u gesprekken ontvangt, bijvoorbeeld uw hoofdnummer.

Klik vervolgens op tab [Service Features] en kies links op [Incoming Calls]. Geheel rechts in het scherm ziet u staan [Default Answering Mode]. Hier kunt u instellen welk pad (route) een inkomend gesprek aflegt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen **3 fases** die we hieronder nader toelichten

[RING]

Het inkomende gesprek gaat rinkelen op het apparaat (IP-phone, VoIP-router, softphone, etc.) waarop de account staat geregistreerd. Dit apparaat ziet u boven tabblad [Life Cycle] bij [User Agent] staan. Het betreffende apparaat rinkelt gedurende het aantal seconden dat bij [time-out] staat genoemd. Dit is standaard 30 seconden en deze waarde kunt u zelf aanpassen om uw apparaat korter dan wel langer te laten rinkelen voordat de centrale het gesprek naar de volgende fase stuurt.

NB1: een account kan altijd maar op één apparaat (tegelijk) geregistreerd staan. Als u wilt dat een inkomend gesprek tegelijk op meerdere toestellen rinkelt, dan dient u niet fase **RING** te gebruiken maar **FORWARD**.

[FORWARD]

De tweede fase van de gespreksroute is forward. Dit betekent dat het inkomende gesprek na de evt. **ring**-actie wordt doorgestuurd naar tabblad [**follow-me**]. Hier kunt u zelf de doorschakelingen instellen. Het gesprek kan bijvoorbeeld eerst naar een groep van meerdere toestellen gaan en daar rinkelen. Bij geen gehoor kan het gesprek dan naar een volgende regel worden gestuurd. U kunt zelf regels toevoegen en definiëren.

[VOICEMAIL]

De derde fase van de gespreksroute is voicemail. Deze term dekt niet de hele lading: het gesprek springt hier nl. naar het intelligente **berichtencentrum** waar de telefooncentrale zelf het gesprek kan aannemen. Dit kan zijn:

- begroeting met inspreekoptie (voicemail)
- begroeting zonder inspreekoptie
- verschillende teksten op basis van dag/tijd
- Auto Attendant / keuzemenu (1.., 2.., etc.)
- koppeling met een wachtrij
- koppeling met een toelatingssysteem
- etc.

U kunt zelf ook de sprong maken naar het berichtencentrum om dit naar uw wens in te richten. Dat doet u door te klikken op [manage UM account].

User	Agent A\	M FRITZIBox Fon WL	AN 7390 84.04.88 (Jan 27 20	(11) Contact sip:3	1507115201@83.16	0.99.210;uniq=CB244	416CA3	2CDE
	Life Cycle	Service Features	Follow Me					
	Account I	nfo User Interface	Subscriber					
Orde	r As As Ra O Sir	listed ndom nultaneous						
Order	r 💿 As C Ra C Sir Up / Down	listed ndom nultaneous Name *	Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec*	Off D	elete
Order	r 💿 As O Ra O Sir Up / Down	listed ndom nultaneous Name*	Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec*	Off D	elete
Edit	r 💿 As O Ra O Sir Up / Down	listed ndom nultaneous Name * groep verkoop	Destination*	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec*	Off D	elete

Account ID 31507115201				
Blocked		Balance 9	.08954 EUR	
User Agent AVM FRITZIBO	x Fon WLAN 7390 84.04	.88 (Jan 27 2011) Contact s	ip:31507115201@83.160.99.21	0;uniq=CB24416CA2CDB039920ABA
Life Cycle Service	Features Follow Me	1		
Account Info User I	Interface Subscriber			
Service Type	UM Enabled	Manage UM Account	Default Answering Mode	Ring, forward, voicem
Voice Calls	Maximum Fanuar			Ring, forward, voicemail
Incoming Calls	Maximum Forwar	19		the second se
Outgoing Calls	Timeout, sec	30		Forward then voicemail Forward then voicemail Ring only Forward only Voicemail only

Account ID 31507115201 Blocked User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 27 2011) Contact sip.31507115201@83.160.99.210.uniq=CB24416CA2CDB0399 User Account Info User Interface Subscriber Service Frasher User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 88 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 89 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 89 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 89 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber) User Agent AVM FRITZIBON FON VILAN 7390 84.04 99 (Jan 28 UM Account Info User Interface Subscriber)	[REJECT] Een laatste mogelijkheid is [reject]: hierbij wordt het inkomende gesprek direct beëindigd – de fasen ring, forward en voicemail zijn dus niet van toepassing.
Default Answering Mode Ring, forward, voicema Ring, forward, voicemail Ring then forward Ring then voicemail Forward then voicemail Ring only Forward only Voicemail only Reject	Ring, Forward, Voicemail*/** : een inkomend gesprek rinkelt eerst op het aangesloten toestel en gaat bij geen gehoor (BGG) of indien het toestel op niet storen staat (DND) doorgaan naar de forward waar één of meer doorschakelingen kunnen worden ingesteld. Wordt het gesprek ook daar niet aangenomen, dan gaat het gesprek door naar de het berichtencentrum waar de centrale het kan aannemen.
Default Answering Mode Ring then forward 💌	Ring then forward */**: een inkomend gesprek zal eerst een aangesloten toestel over doen gaan en zal bij geen gehoor door gaan naar de forward (follow-me).
	 * Als DND (do-not-disturb) op uw toestel is ingeschakeld gaat het gesprek direct door naar de follow-me. ** De telefoon rinkelt gedurende de timeout- tijd op tabblad [Service Features].
Default Answering Mode Ring then voicemail ¥	Ring then voicemail : een inkomend gesprek zal eerst een aangesloten toestel over doen gaan en zal bij geen gehoor door gaan naar de voicemail (um-omgeving) gaan.
Default Answering Mode Forward then voices	Forward then voicemail: een inkomend gesprek zal eerst naar de forward (follow-me) gaan en zal bij geen gehoor naar de voicemail (um-omgeving) gaan.
Default Answering Mode Ring only	Ring only : een inkomend gesprek laat alleen een aangesloten toestel over gaan.
Default Answering Mode Forward only	Forward only: een inkomend gesprek zal alleen de forward (follow-me) doorlopen.
Default Answering Mode Voicemail only	Voicemail only: een inkomend gesprek zal direct doorgaan naar de voicemail (um- omgeving).
Default Answering Mode Reject	Reject : een inkomend gesprek wordt niet geaccepteerd en de verbinding wordt verbroken.
	Het keuzelijstje bij Default Answering Mode omvat een aantal combinaties van genoemde fases. U kunt zelf de gewenste mode selecteren. De volgorde van de fases ring-forward-voicemail staat vast.

1. De gespreksroute instellen: RING

Blocked User Agent AVM FR	ITZ!Box Fon WLA	N 7390 84.04	Balance 88 (Jan 27 2011) Contact	9.0895 sip:315	54 EUR 507115201@83.160.99.21	0;uniq=CB24416CA2CDB039920AE
Life Cycle Se Account Info	ervice Features User Interface	Follow Me Subscriber]	1		
Voice Calls	- UM E Maxir	inabled mum Forward	Manage UM Account		Default Answering Mode	Ring, forward, voicemail Ring, forward, voicemail
Incoming Calls Outgoing Calls	Time	out, sec	30			Ring then voicemail Forward then voicemail Ring only Forward only Voicemail only Reject



Inkomend gesprek rinkelt op 1 toestel

Als u een inkomend gesprek op uw nummer eerst op één toestel wilt laten overgaan, zorg dan dat u het account op dit toestel registreert en dat u fase [RING] opneemt in het Default Answering Mode schema.

Het toestel zal dan rinkelen gedurende het aantal seconden dat bij [time-out] staat vermeld. Dit is standaard 30 seconden.

NB: voicemail-notificatie op het toestel Door een account op een toestel te registreren, staat het toestel ook in verbinding met het berichtencentrum en de voicemailbox van dit account. Het kan daarom handig zijn om een hoofdnummer wel op één of meer toestellen te registreren, maar fase [RING] niet in het default answering mode schema op te nemen. Het toestel registreert de voicemail dan wel, maar zal niet rinkelen. Het gesprek kan dan bv. door naar een groep van toestellen.

2. De gespreksroute instellen: FORWARD

් 🗹 🖲 🖩 🛛 Account Info / Retail Customer '** CallVoip'	Gesprek doorsturen naar toestel(-len)
	Als u wilt dat het gesprek bij geen gehoor op het eerste toestel doorgaat naar één of meer andere toestellen/groepen, dan kunt u dat instellen op tabblad follow-me. Klik op tabblad follow-me . De Follow-me functionaliteit is één van de krachtigste van de telefooncentrale: hier definieert u één of meer doorschakelingen naar één of meer andere nummers, gelijktijdig of achteréénvolgens, al dan niet in een bepaald door u gedefinieerd tijdvlak.
Image: Market of the state	Klik linksboven op [add] om een follow-me- regel aan te maken. Rechts van de [add]- button vindt u nog de buttons [save] en [save and close]. Ook deze zullen u van pas komen om aangebrachte wijzigingen op te slaan.
Account Info / Retail Customer *** CallVoip* C Add Save & Close xbks Account D 31507115201 Blacked Balance 90054 EUR User Agent Contact Contact User Agent Contact Contact User Agent Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Suburbance Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Suburbance Contact Contact Balance Contact Contact Contact Contact Contact Contact Co	Middels button [add] linksboven kunt u doorschakelingsregels toevoegen. Met het keuzelijstje [order] bepaalt u hoe de door u geplaatste regels in de tabel worden uitgevoerd (dadelijk meer hierover) Met de periodewizard bepaalt u een evt. afgebakende tijdsperiode (of meerdere) waarin een regel actief is. (dit later uitgebreid toegelicht)
	Follow-Me: volgorde van de regels Heeft u meerdere follow-me regels gedefinieerd, dan kunt u met keuzelijstje
Account ID 77700000000 Blocked Data Balance 0.00000 EU User Agent AVM FRITZIBox Fon WLAN 7170 Annex A 58.04.82 (May Contact sip:7770000 Life Cycle Service Features Follow Me	[order] bepalen hoe deze regels worden uitgevoerd: [as listed]: de regels worden één-voor-één van boven naar beneden doorlopen. U kunt zelf de volgorde bepalen.
Account Info User Interface Subscriber	[random]: de regels worden één voor één in willekeurige volgorde doorlopen (naar beschikbaarheid)
C Random Simultaneous Edit Up / Down Name* Destination* Keep Original CLI	[simultaneous]: de regels worden allemaal tegelijkertijd uitgevoerd
	NB: u kunt per nummer maximaal 5 follow- me regels gebruiken.

In de tabel komen uw follow-me regels te staan. Op de volgende pagina een gedetailleerde beschrijving van deze tabel.

۵ (✓ \$			A	ccoun	t In	fo / F	Retail Cus	tomer	'** Cal	Voi	p'		
	🛨 Add	🛃 Save	🗟 Save	& Close	🛞 Close		xDRs							
Acco	ount ID 3	150711520)1											
Bloc	ked		В	alance 9.	08954 EU	IR								
User	Agent		c	ontact										
Г														
	Life Cycle	e Servic	e Features	Follow	Me									
	Account 1	info Use	r Interface	Subscr	iber									
Orde	er 🕟 🗛	listed											J	
		andom	•		•			•		•		•	•	•
	V O Si	multaneou	s 3		4			5		6		7	8	9
Edit	Up / Down	I N	ame *		Destinatio	on *	Ke	ep Original Cl	J O	Active 🏏	TEST .	Timeout, sec *	Off	Delete
+	2	003 Pe	ter C300	н 00777	1000006	6			Always			15		×
	-	001 Ber	t IP286	0	07771000	0100		Yes	Always			15		×
		002 Mar	ijke C470	0	07771000	0055		Yes	Always			15		×
								_						

1 1	+
ut.sec* Off	Delete
	×
5	1
6	×
	xut, sec 1 007 5 07 15 15

1 [EDIT]: Follow-me regels wijzigen

Een bestaande follow-me regel kunt u wijzigen door te klikken op het diskette-icoon in de kolom [edit] voor de regel die u wenst te wijzigen. De regel wordt dan bovenaan de tabel getoond – alles velden zijn wijzigbaar.



Image: Order Order As listed Image: Order As listed Image: Order Image: Order

Simultaneous

Edit	Up / Dow	Name *	Destination *	1
≡		001 Bert IP286	0077710000100	
		002 Marijke C470IP	0077710000055	

2 [UP/DOWN] regelvolgorde wijzigen

U kunt de volgorde van follow-me regels aanpassen middels de pijltjes in de kolommen [up] en [down]. De regel schuift dan één positie op. Dit is met name relevant voor hunt groups waarin verschillende accounts volgtijdelijk (as listed) worden aangesproken.

3 [NAME] naam voor de follow-me regel

In dit veld kunt u de follow-me regel een naam geven. Kies een handige en korte naam zodat u snel overzicht hebt.

Handig is bijvoorbeeld om hier de naam van de gebruiker, het verkorte nummer en het type toestel te gebruiken.

	O Ra	ndom nultaneous 🗸	\mathbf{V}	\mathbf{V}
Edit	Up / Down	Name *	Destination *	Keep Original CL
		003 Peter C300H	0077710000066	
		001 Bert IP286	0077710000100	Yes
		002 Marijke C470	0077710000055	Yes

4 [DESTINATION] doelaccount/nummer

In dit veld noteert u het nummer waarnaar wordt doorgeschakeld. Bij een normaal Nederlands nummer kunt u hier gewoon het nummer invullen zoals u het ook zou bellen, zonder spaties of streepjes:

0201234567 0612345678

LET OP: wilt u doorschakelen naar een account zónder nummer, zet hier dan [00] voor:

0077710001234

Hetzelfde geldt voor telefoonnummers buiten Nederland:

0032212345678 0049212123456

5 [Keep Original CLI] – nummerweergave

Hier kunt u instellen of het nummer van de beller of het gebelde nummer zichtbaar is. Zo kunt u zien bij meerdere accounts of een beller bijvoorbeeld u op uw zakelijk nummer of privé nummer belt (het nummer van de beller ziet u dan niet).

\checkmark	\downarrow	\mathbf{V}
Destination *	Keep Original CLI	🕂 🔀 🔀 🕐
0077710000066		Always
0077710000100	Yes	Always
0077710000055	Yes	Always

Destination*	Keep Original CL	Active	Timeout, sec*	Off	Delete
0077710000100	Yes	Always	15		×
0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		×
0077710000066	Yes	Always	15		×

	Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	Off	Delete
10						
	0077710000100	Yes	Always	15		×
	0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		×
	0077710000066	Yes	Always	15		×

	Doctination *	Koop Original CLI	Antivo	Timoout ooo*	0#	Delete
1	Destination	Keep original CEI	Active	nineout, sec		Delete
1	0077710000100	Yes	blwave	15		×
			From 09:00 until 17:00,	10		
	0077710000055	Yes	Workdays of any month	15		×
	0077710000066	Yes	Always	15		×

6 [ACTIVE] – tijdsinstelling van de regel

Hier kunt u instellen in welk tijdsinterval de gedefiniëerde follow-me regel actief is. Een handige Periode Wizard helpt u bij het creëren van dit tijdsinterval: u bouwt een tijdsdefinitie op aan de hand van een begin- en eindtijd, een dag of reeks dagen van de week, specifieke data en maanden. Door accounts en tijdsbepalingen te combineren kunt u vrijwel elke situatie structureel instellen.

 \rightarrow zie uitleg verderop in deze handleiding.

7 [TIMEOUT] duur van de regel

Per regel kunt u een waarde instellen voor de timeout. Dit is de waarde in seconden dat de regel wordt uitgevoerd. De standaardwaarde is 15 seconden. In Nederland is dit ca. 3 rinkels (5 seconden per rinkel). U kunt dit zelf aanpassen.

NB: deze time-out waarde werkt alleen bij niet-CallVoip-accounts – voor CallVoipaccounts is de time-out waarde van de account zelf actief. Deze vindt u voor elke account in tabblad [Call Features] en is standaard 30 seconden = 6 a 7 rinkels.

Welke time-out waarde kiest u?

Bij instelling [**as listed**] kunt u variëren met de time-out periodes; elke regel heeft dan een eigen tijdsduur. Bij de instelling [simultaneous] is het aan te raden om voor alle regels dezelfde time-out te gebruiken. Wilt u dat er na één actie een andere actie volgt? Gebruik dan de methode van de callgroup in een huntgroup – zie het aparte hoofstuk hiervoor.

	Destination*	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	Off	Delete
]						
	0077710000100	Yes	Always	15		×
	0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		×
	0077710000066	Yes	Always	15		×

NB: wees alert op volg-doorschakelingen

Houdt u er rekening mee dat er voor de nummers waarnaar u doorschakelt ook een doorschakeling actief kan zijn? Zo kan bv. de voicemail van een mobiele telefoon het gesprek aannemen (bij ingesprek of geen gehoor). De beller komt dan terecht in de voicemail van de mobiel – niet de voicemail van de CallVoip Telefooncentrale. Voorkom dit door wisselgesprek op de mobiel aan te zetten, of de voicemail uit, of de doorschakeling naar voicemail later in te gaan dan de duur van de follow-me regel.

8 [OFF] regels tijdelijk uitschakelen

Om een follow-me-regel over te slaan, zonder deze gelijk te moeten verwijderen, kunt u deze op non-actief zetten door een vinkje te zetten in regel [off]. Ideaal voor testen of voor een vakantie-instelling.

Probeer evenwel te voorkomen dat u op dagelijkse of wekelijkse basis moet inloggen om zaken om te zetten – dit is zonde van uw tijd. Bovendien is het systeem slim genoeg om structurele omschakelingen zelf te doen - dit kan de periode-wizard u uit handen nemen.

9 [DELETE] follow-me regels verwijderen

Een follow-me regel verwijdert u door te klikken op het icoon in de kolom [delete] achter de regel die u wenst te verwijderen.

U kunt verder bepalen welk nummer bij het doorsturen wordt meegestuurd: het nummer van de beller of uw eigen hoofdnummer dat doorschakelt. Met deze functie kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat u op uw mobiele telefoon kunt herkennen of u rechtstreeks wordt gebeld, danwel of het een doorgeschakeld gesprek is vanaf uw zakelijke hoofdnummer.

\mathbf{V}	\mathbf{V}	\mathbf{V}	1	1
Keep Original CLI	🔿 Active 🄀 🐉	Timeout, sec	Off	Delete
V	Always	15		×
Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15	•	×
	Always	15		×

Destination*	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec* 0	Delete
0077710000100	Yes	Always	15	×
0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15	×
0077710000066	Yes	Always	15	×

Hunt-group: volgtijdelijke doorschakeling naar losse telefoons

[Life Cycle	Service Features	Follow Me					
	Account In	lo User Interface	Subscriber					
Ord	ler 💿 As I 〇 Ran 〇 Sim	sted dom uitaneous						
Edit	Up / Down	Name *	Destination*	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec*	Off	Delete
		001 Bert IP286	0077710000100	Yes	Always	15		×
		002 Marijke C470	0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		×
		003 Peter C300H	0077710000066	Yes	Alwaya	15		×
	۲	Groepsnummer	0077700000000	Yes	Always	15		×

[Life Cyc	e s	ervice Features	Follow Me		
	Account	Info	User Interface	Subscriber		
Ord	ler ⊙ A OF Os	s liste ando imulta	d m aneous			
Edit	t Up/Dow	n	Name *	Dest	ination *	Keep Original CLI
		Gro	epsnummer 2	007770000	0000	
≡		001	Bert IP286	00777	10000100	Yes
=	₽	002	! Marijke C470	00777	10000055	Yes
Ξ	▲	003	Peter C300H	00777	10000066	Yes
=		Gro	epsnummer	00777	0000000	Yes

	Life Cycle	Service Features	Follow Me					
	Account In	fo User Interface	Subscriber					
Orde	er ⊙ As O Ra O Sin	listed ndom witaneous						_
Edit	Up / Down	Name *	Destination*	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	011	Dent
		001 Bert IP286	0077710000100	Yes	Alwaya	15		03
		002 Marijke C470	0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		0
-		003 Peter C300H	0077710000055	Yes	Always	15		
-1		0	0077700000000		b Barrison			

Huntgroup: een nummer rinkelt achtereenvolgens op meerdere toestellen

Als u wilt dat een nummer eerst op één toestel overgaat, dan op een volgend toestel, etc. dan kunt u uw hoofdnummer rechtstreeks op uw toestel registreren en stelt u de followme in bij order op [as listed].

Niet doorschakelen naar zelfde nummer

Let op: u kunt in het follow-me schema van nummer x geen regel opnemen maar ditzelfde nummer x.

De reden dat u dit wellicht zou willen doen is, dat u een gesprek dat binnenkomt op nummer x op meerdere toestellen wilt laten rinkelen. Dat kan ook, hiervoor gebruikt u een groep met in de groep andere accounts dan account x (zie hieronder).

Eén nummer op 2 of + toestellen laten rinkelen?

Als u een telefoonnummer **tegelijkertijd** op twee of meer toestellen wilt laten rinkelen dan gaat u als volgt te werk: 1) zet de follow-me van het hoofdnummer op [as listed] 2) zet een account zonder nummer als **groepsnummer** in het follow-me-schema van het hoofdnummer

ga dan naar het

groepsnummer, tab Follow-Me, en stel deze in op [simultaneous]

4) zet in het follow-me-schema van het groepsnummer dan de accounts van de toestellen die gelijktijdig moeten gaan rinkelen bij een inkomende oproep op het hoofdnummer.

→ zie item [Call Group] in deze handleiding

[Life Cycle	Service Features	Follow Me					
	Account In	fo User Interface	Subscriber					
Ord	er 💿 As I 〇 Rai 〇 Sim	isted ndom nultaneous						
Edit	Up / Down	Name *	Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	Off	Delete
∎		001 Bert IP286	0077710000100	Yes	Always	15		×
∎		002 Marijke C470	0077710000055	Yes	From 09:00 until 17:00, Workdays of any month	15		×
Ξ		003 Peter C300H	0077710000066	Yes	Always	15		×
=		Groepsnummer	0077700000000	Yes	Always	15		×

accounts zonder nummer als groepsnummer

				_							
Defa	ult Ans	swering	g Mod	e [Forwar	rd t	hen	v	oicem	1	*
6 🗹 💈] 🛄		Accoun	t Info /	Retail Cust	tomer '	** Call	Voip	p'		
🕨 🖪 Ado	Save	🝙 Save & Clos	e 🛞 Close	= ×DR	8						
Account ID	31507115201										
Blocked		Balance	9.08954 EU	R							
User Agent		Contact									
Life Cy	de Service	Features Fol	low Me								
Accou	nt Info User	Interface Sub	scriber								
Order Order Order O	As listed Random Simultaneous										
Edit Up / Do	wm Nar	me *	Destinatio	on *	Keep Original CLI	O,	Active 🏏	81	Timeout, sec *	011	Delete
-	003 Pete	r C300H 00	7771000006	6		Always			15		×
•	001 Bert	IP286	007771000	0100	Yes	Alwaya			15		×
•	002 Marijk	te C470	007771000	0055	Yes	Always			15		×

TIP

TIP: accounts zonder nummer

Accounts zonder nummer zijn bedoeld om individuele toestellen aan uw telefoonsysteem toe te voegen en om groepen te maken. Elk toestel heeft in ieder geval één eigen account nodig. Bij het uitbellen met een account zonder nummer kunt u één van uw nummers als ID/CLI laten meezenden.

U kunt een inkomend gesprek op een hoofdnummer ook **rechtstreeks doorsturen** naar een toestel of groep. Kies dan bij [**default answering mode**] optie [**forward then voicemail**]. Op tabblad Follow-me stelt u de order in op [**as listed**]: het gesprek op het hoofdnummer wordt dan één voor één doorgestuurd naar de regels in het follow-me schema van het nummer.

Wilt u dat er per stap tegelijkertijd meerdere toestellen overgaan, gebruik deze accounts dan als groepsnummers: in de follow-me's van deze nummers verwijst u tegelijkertijd naar twee of meer accounts die op wel op telefoontoestellen staan geregistreerd. (Zie ook de volgende pagina.)

TIP: u kunt het hoofdnummer nu ook registreren op één of meer toestellen (bv. receptietoestellen), zodat deze toestellen voicemail-signalering kunnen bieden (toon en/of lampje als er voicemail is).

Een inkomend gesprek gaat niet op deze toestellen over want het schema [forward then voicemail] zorgt ervoor dat het gesprek gelijk naar de groep gaat. Toch zien alle toestellen nieuwe voicemailberichten binnenkomen.

Hunt+Call Group: één nummer op meerdere toestellen laten rinkelen

	Account	c millo / R	ctan cust	onici cunve	711°	
🗄 Add 💂 Save 🖉 Save 8	k Close 🛞 Clo	se 🗉 xDRs				
ccount ID 050123456789						
locked		8	alance 0.000	10 EUR		
ser Agent AVM FRITZIBox Fon WLA	N 7170 Annex A 5	8.04.82 (May C	ontact sip:05	0123456789@82.000	.000.000;uniq=697F3	BDOBCI
Life Cycle Service Features	Follow He					
Account Info User Interface	Subscriber					
rder As listed Random Simultaneous						
dit Up / Down Name*	Destinat	ion* Ke	ep Original CLI	Active	Timeout, sec* 0	ff Dele
aroen support	00777000	00000	Yes	Always	15	2
- m front outpoint						

1. Groepsnummer in follow-me van het **hoofdnummer** follow-me [as listed]

2. Toestellen in follow-me van het **groepsnummer** follow-me op [simultaneous]

	Life Cycle Service Features Follow He Account Info User Interface Subscriber CrigH As listed Sandom © Simultaneous Random Simultaneous Kitt Up / Down Name* Destination* Kitt Up / Down Name* Destination* B verloop toestall 007770000002 Ves Alivay# 15						
Ord	Jer ○ As I ○ Rar ⊙ Sim	isted idom ultaneous					
Edi	t Up/Down	Name *	Destinati	on* Keep Original	CLI Active	Timeout, sec*	Off Delete
			1				
]	verkoop toestel 1	00777000	0001 Yes	Always	15	×
		verkoop toestel 2	00777000	0002 Yes	Always	15	×

Call Group: één nummer gaat over op meerdere telefoons

Als u één telefoonnummer op meerdere toestellen wilt laten overgaan (Call Group) en u wilt dat bij geen gehoor / in gesprek de voicemail/Auto Attendant beschikbaar is, dan moet u werken met een groepsnummer.

1) zet bij het hoofdnummer de followme op het tabblad [Service features], [Incoming calls] en bij [Default Answering Mode] op [Forward only].

2) zet op tabblad [follow-me] de order op [as listed]

3) zet in de follow-me tabel een regel naar een account zonder nummer als groepsnummer

 ga naar het groepsnummer; zet bij de follow-me op het tabblad [Service features], [Incoming calls] en bij [Default Answering Mode] op [Forward only].

5) zet op tabblad [follow-me] de order op [simultaneous]

6) zet in de follow-me tabel van het **groepsnummer** dan de accounts van de toestellen die gelijktijdig moeten gaan rinkelen bij een inkomende oproep op het hoofdnummer.

7) zet desgewenst meerdere groepsnummers onder elkaar, zodat deze groepen volgtijdelijk worden benaderd.

Kortom: u combineert een **huntgroep** met een **callgroup**. Er gaan telefoons gelijktijdig over, wellicht meerdere groepen achter elkaar, gevolgd door de voicemail of auto attendant.

Meestal wordt hierbij gekozen voor het gebruik van accounts zonder nummer. Deze accounts worden dan op de telefoons geregistreerd. Maar u kunt doorschakelen naar elk gewenst nummer: een KPN-nummer, een mobiel nummer, een ander VoIPnummer, een buitenlands nummer, etc.

Volgtijdelijke doorschakeling naar groepen telefoons

L	life Cycle	Service Features	Follow Me Subscriber						
Orde	f ⊙ As ⊖ Ra ⊖ Sin	listed ndom nultaneous							
Edit	Up / Down	Name *		Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	Off	Delete
		groep Support (001, 0	002, 003)	0077710001111	Yes	From 08:30 until 18:00, Workdays of any month	30		×
	۲	groep verkoop (101, 1	102, 103)	077710001112	Yes	From 08:30 until 18:00, Workdays of any month	30		*

Instelling [as listed] van het hoofdnummer

				е	n:			
[Life Cycle	Service Features	Follow Me					
	Account In	lo User Interface	Subscriber					
Ord	Ser O As O Rai O Sin	listed ndom nultaneous						
ŁG	t up/bown	Name	Des	tination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec*	Off Delete
] 📼	Support 001	00777	10001121	Yes	Always	30	×
		Support 002	00777	10001122	Yes	Always	30	×
]	Support 003	00777	10001123	Yes	Always	30	×

Instelling [Simultaneous] van het groepsnummer

	Life Cycle	Service Fe	atures	Follow Me					
	Account In	fo User In	terface	Subscriber					
Ord	er OAs ORa OSin	listed ndom nultaneous							
Edit	Up / Down	Nam	e*	De	stination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec	Off Delete
		Support 001		0071	710001121	Yes	Always	30	×
		Support 002		0071	710001122	Yes	Always	30	×
	•	Support 003		0071	710001123	Yes	Always	30	×
	Life	Lycle	Ser	vice Fe	atures	Follow Me	2		
	Acco	unt Inf	o U	ser In	terface	Subscribe	r -	/	
Se	rvice T	ype		_	UN	I Enabled	Ma	nage UM Acc	count
<u>vo</u>	Voice Calls			Ma	ximum Forw	ards	1		
	Incoming Calls								
	Outgo	oing Ca	lls		Timeout, sec 30				

Creëer callgroup binnen huntgroep

U wilt dat een inkomend gesprek eerst op de groep support overgaat, en bij geen gehoor daarna op groep verkoop. Groep support en groep verkoop hebben elk 3 toestellen, die gelijktijdig moeten rinkelen. Een inkomend gesprek rinkelt eerst gelijktijdige op toestellen Support 001, 002 en 003. Bij geen gehoor gaat het gesprek

door naar groep Verkoop met daarin toestellen 101, 102 en 103.

Dit configureert u als volgt op de centrale: - ga naar tab follow-me van het

hoofdnummer en stel deze in op [as listed]. - zet hieronder de regels naar de groepen waar het gesprek achtereenvolgens naar toe gaat

- geeft evt. een tijdsschema

- ga dan naar tab follow-me van het eerste groepsnummer (support) en stel deze in op [simultaneous]

 zet hierin regels naar de afzonderlijke toestellen (001, 002, 003) Doe hetzelfde voor groep Verkoop.

Let goed op de time-out waarden

Als u een follow-me regel toevoegt, staat de time-out van de regel standaard op [15]. Dit betekent dat het gesprek gedurende 15 seconden naar het betreffende toestel wordt doorgestuurd en bij geen gehoor na die 15 seconden weer terugkeert.

Echter: de time-out waarde in de followme regel geldt enkel voor externe nummers (bv. het KPN-nummer van de telefoniste, uw mobiele nummer, etc.), en niet voor uw eigen andere CallVoipaccounts.

Wat voor time-out-waarde u ook invult: het gedrag van uw toestellen verandert niet. Dat komt omdat uw CallVoip-accounts (groepen, toestellen) een eigen timer hebben in tabblad [service features] > [incoming calls].

Als u wilt dat een toestel 30 seconden rinkelt, ga dan als volgt te werk:

- ga naar het CallVoip-account dat in het toestel staat

- ga naar service features > incoming calls - stel daar bij time-out de gewenste waarde

in (default: 30 seconden)

Test uw follow-me schema's altijd goed, met name als u callgroups binnen huntgroups heeft gedefinieerd.

L	ife Cycle Iccount In	Service Features	Follow Me Subscriber						
Orde	O As O Ra O Sir	listed ndom nultaneous							
Edit	Up / Down	Name *		Destination *	Keep Original CLI	Active	Timeout, sec *	011	Delete
		groep Support (001, (002, 003)	0077710001111	Yes	From 08:30 until 18:00, Workdays of any month	30		×
	۲	groep verkoop (101, 1	102, 103)	077710001112	Yes	From 08:30 until 18:00, Workdays of any month	30		*

Bij groepen geen [simultaneous]

Als u een hoofdnummer wilt laten doorschakelen naar meerdere groepen, stel de volgorde dan in op [as listed] en niet op [simultaneous]. **De doorschakeling zal het dan namelijk niet doen.**

En veelal zal dit ook niet uw bedoeling zijn. Wat u in één keer wilt laten rinkelen kan immers in één groep worden geplaatst.

Periode-wizard: follow-me regels activeren op specifieke tijden







[Life Cycle	Service Features	Follow He					
	Account In	fo User Interface	Subscriber					
Ord	er As I As I Ran Sim	isted idom iultaneous						
Edit	Up / Down	Name *	Destination*	Keep Original C	🔿 Active 🄀 👯	imeout, sec *	on	Delete
		mobiel	0612345678		From 17:30 until 08:30, Norkdays of any month CR From 00:00 until 00:00, Neekend of any month	15	•	×
		mobiel	0612345678	Yes	From 17:30 until 08:30, Workdays of any month	15		×

U ziet de tijdsdefinitie tijdens het definiëren van de periode terug in de grijze velden, en na afloop daarvan in het veld [**Active**] van deze follow-me regel.

Buiten kantoortijden wordt een inkomend gesprek dus automatisch doorgestuurd naar uw mobiele nummer. Binnen kantoortijden vindt de doorschakeling niet plaats.

Toepassingsmogelijkheden

Deze functie is ideaal voor bijvoorbeeld: - lunchpauze: op werkdagen tijdens de lunchpauze gaan geen telefoons rinkelen maar gaan bellers door naar de voicemail - weekend, vakantie, feestdagen: voor dagen waarvan u weet dat er dan niet gewerkt wordt kunt u structurele doorschaklingen opstellen

Tot slot: structuurtips en toepassingsvoorbeelden

1) neem een nummer niet op in haar eigen follow-me schema

Als u op een bepaald nummer een follow-me schema activeert, neem het eigen nummer dan niet op in dit schema. Dat functioneert namelijk niet, dat nummer is immers reeds in gebruik.

2) handig: gebruik Auto Attendant als achtervanger

Veel klanten combineren het follow-me schema met de Auto Attendant en evt. de wachtrij van onze centrale tot de volgende structuur:

binnen werktijd:

- binnen werktijd gaat een inkomend gesprek ca. 4x rinkelen op een groep van toestellen(hiertoe stelt u de time-outs van deze accounts in op 20 seconden

- bij geen gehoor / in gesprek gaat het gesprek door naar de Auto Attendant

- de beller wordt automatisch begroet (audiobestand dat u zelf inspreekt en kunt uploaden) en doorgezet naar de wachtrij, zodat de beller wacht totdat u weer tijd heeft

- als u geen gelegenheid heeft om een lijn aan te nemen, dan weet u dat deze door de centrale wordt aangenomen en op u wacht

buiten werktijd:

- de toestellen gaan niet rinkelen (tijdsinstelling follow-me-regel groepsnummer)

- de beller gaat rechtstreeks door naar de Auto Attendant (AA)

- de AA meldt dat u gesloten bent, wat uw openingstijden zijn, desgewenst met keuze-optie voor doorverbinden (spoed) of inspreken voicemail

3) handig: wachtrij-systeemsimulatie door het creëeren van een loop

De CallVoip Telefooncentrale beschikt tegenwoordig over een wachtrijsysteem. Om dit in te stellen zie dan de handleiding Wachtrijsystemen op onze support pagina. U kunt een wachtrijsysteem simuleren. Dit kan alleen met een follow-me, door een nummer via een andere account weer terug door te verbinden naar het hoofdnummer.

Bijvoorbeeld:

a - een hoofdnummer schakelt gelijktijdig door naar x accounts

b - bij geen gehoor wordt doorgeschakeld naar een andere account (zonder nummer)

c - deze account schakelt weer door naar het hoofdnummer

De wachtrij-simulatie kan ook met de Auto Attendant worden gecombineerd. Achter de account in stap b van bovenstaand lijstje activeert u een Auto Attendant die het gesprek automatisch aanneemt. U kunt de beller (via een keuze of automatisch na 10 seconden) laten doorschakelen naar een andere account, en die weer terug naar het hoofdnummer laten schakelen. Van daaruit start de doorschakeling naar het hoofdnummer weer.

Er zijn vast nog meer methoden om dit te realiseren. Met kennis van de onderdelen van de telefooncentrales en wat tijd denkt u de leukste dingen uit! Maar test altijd grondig.

4) aparte voicemails voor tijdens en buiten kantooruren

Onze centrale beschikt over een wachtrijsysteem (queue). Binnen werktijd kunt u kiezen om deze te activeren. Een andere optie die handig is om bellers tijdens werktijd een voicemail met een andere tekst te bieden dan buiten werktijd.

Stel: u heeft een hoofdnummer dat volgtijdelijk doorschakelt naar verschillende telefoons of groepen telefoons. Als niemand hiervan bereikbaar is (in gesprek, afwezig, etc.) dan komt de beller automatisch terecht in het berichtencentrum van het hoofdnummer.

Wij adviseren niet de voicemail, maar de Auto Attendant te activeren. Zorg dat de Auto Attendant alleen actief is buiten werktijd (periode-wizard), en zorg dat deze binnen werktijd rechtstreeks doorschakelt naar de voicemail. Dat doet u door veld [Not Active] van de AA op [transfer to voicemail] in te stellen. Zie ook de handleiding bij de Auto Attendant-functie.

5) andere ringtone voor interne gesprekken

Alhoewel dit punt niet direct met de follow-me functie te maken heeft, is het toch aardig om te noemen. Stel dat er in uw organisatie de wens is om inkomende gesprekken van collega's snel te kunnen herkennen middels een andere ringtone, dan kunt u dat als volgt realiseren (mits ondersteund door uw type telefoon).

Zorg ervoor dat alle accounts het hoofd-telefoonnummer als CLI meezenden.

Stel op uw IP Phone (bv. GXP's) in dat inkomende gesprekken vanaf uw eigen nummer een andere ringtone krijgen. Ook collega's die bv. thuis werken, onderweg zijn of op een andere vestiging werken, en naar kantoor bellen, zullen nu als intern gesprek gaan rinkelen.

Aandachtspunten: Het is lang niet op alle IP Phones mogelijk om verschillende ringtones te gebruiken of een VIP-instelling te doen (= andere ringtone op basis van CLI). En wellicht wilt u niet alle collega's met hetzelfde CLI naar buiten laten bellen, maar zendt u geheel geen CLI's mee of heeft elke medewerker een eigen telefoonnummer. Mogelijk heeft uw telefoon de mogelijkheid om meerdere ID's toe te voegen om dan de 'interne' ringtone af te spelen. Grootste nadeel is dat u deze zaken op elk toestel apart dient aan te passen.

6) nummer schakelt anders door bij bellen vanaf hoofdnummer dan direct

Weer een situatieschets. Stel: u heeft een hoofdnummer, en (een aantal van) uw medewerkers hebben een account met nummer waarop zij rechtstreeks kunnen worden gebeld. Als het hoofdnummer wordt gebeld, dan kan er worden doorgeschakeld naar een individueel nummer of een groep van nummers. Stel dat u hier een time-out hanteert van 25 sec (= ca. 5x rinkelen).

Ook op de individuele accounts met nummer kunt u een follow-me schema toepassen. Stel dat u hier instelt dat de nummers na 30 seconden (= ca. 6x rinkelen) doorschakelen naar het GSM-nummer van de betreffende medewerker. De time-out hiervan is zo ingesteld dat de voicemail van de GSM het gesprek niet aanneemt. Als ook de GSM niet wordt beantwoord, dan gaat het gesprek door naar de UM-omgeving. Standaard staat hierop de voicemail actief, maar dit kan ook een persoonlijke Auto Attendant van de medewerker zijn. Of er kan een follow-me worden opgenomen naar een centrale Auto Attendant. Als een beller via het hoofdnummer bij het directe nummer van de medewerker komt, dan zal het gesprek na 25 sec. (= duur time-out van regel onder het hoofdnummer) terugkomen bij het hoofdnummer, en daar haar route afmaken. Als het nummer van de medewerker rechtstreeks wordt gebeld, dan wordt de doorschakeling naar het mobiele nummer en de voicemail/auto attendant uitgevoerd. Zie de afbeelding in scenario 1 voor een voorbeeld hiervan.

Scenario 1: uitwerking basic bedrijfsmatig nummerplan

Hieronder een uitgewerkt nummerplan voor een bedrijfssituatie die vrij vaak voorkomt. Er wordt volgtijdelijk doorgeschakeld naar groepen telefoons. Eventueel kan dit weer worden gevolgd door een voicemail of auto attendant.

